[illegible]


Druh	Proměnná	Popis	Hodnota	Význam hodnoty	Doporučená
Obecné	CMDIA	Určuje zobrazování některých dialogových oken pro příkazy.	0	Vypnuto	1
			1	Zapnuto	
	FILEDIA	Potlačí zobrazení dialogových oken pro navigaci souborů (např.: Otevřít; Uložit jako, Tisk).	0	Dialogy nejsou zobrazovány	1
			1	Dialogy jsou zobrazovány	
	MBUTTONPAN	Řídí chování třetího tlačítka nebo kolečka na ukazovacím zařízení (myši).	0	Podporuje akci definovanou v CUI	1
			1	Posun pohledu držením a tažením tlačítka/kolečka	
	ZOOMFACTOR	Určuje míru změny zvětšení při pohybu kolečkem myši.	n	Akceptuje celé číslo mezi 3 a 100 3 - 100	60
				Cím větší n, tím větší změna zoomu	

Nastavení	COPYMODE	Určuje, zda bude příkaz KOPIE (COPY) kopírovat objekty násobně nebo po jednom.	0	Zapne násobné kopírování objektů	0
			1	Vypne násobné kopírování objektu	
	LIMCHECK	Určuje zda bude povoleno vytváření objektů mimo meze rastru.	0	Objekty lze vytvářet mimo meze	0
			1	Objekty nelze vytvářet mimo meze	
	VISRETAIN	Určuje vlastnosti (viditelnost, barvu, ...) hladin závislých na externích referencích.	0	Nastavení v Xrefu má přednost před aktuálním výkresem	1
			1	Změny v aktuálním výkresu mají přednost před Xrefem	

Výběr	LEGACYCTRLPICK	Určuje chování kombinaci při stisku klávesy CTRL + levého tlačítka myši	0	Výběr podobjektů (plochy, hrany a vrcholy) na 3D tělesech	1
			1	Cyklický výběr překrývajících se objektů	
	PICKADD	Určuje, zda je následující výběr přidán či nahrazen ve výběrové množině.	0	Nahradí předchozí výběrovou množinu výběrem	1
			1	Přidá výběr do výběrové množiny	
	PICKFIRST	Určuje, zda můžete vybrat objekty před zadáním nebo až po zadání příkazu.	0	Objekty vybíráte až po zadání příkazu	1
			1	Objekty vybíráte před zadání příkazu	
	SELECTIONPREVIEW	Určuje zobrazení náhledu výběru (zvýraznění) při najetí kurzorem nad objektem. Nastavení je uloženo jako součet hodnot.	0	Zvýraznění vypnuto	3
			1	Zvýraznění zapnuto, při neaktivním příkazu	
			2	Zvýraznění zapnuto, při výzvě příkazu na výběr objektu	

Zobrazení	BLIPMODE	Určuje, zda jsou viditelné pomocné značky.	0	Vypíná pomocné značky	0
			1	Zapíná pomocné značky	
	DRAGMODE	Řídí způsob zobrazování tažených objektů. Při zapnutí režimu tažení zobrazuje obrázek objektu při jeho tažení do jiné pozice.	0	Nezobrazuje obrys objektu při tažení	2
			1	Zobrazí obrys jen při zadání příkazu drag	
			2	Vždy zobrazí obrys objektu při tažení	
	GRIPBLOCK	Řídí zobrazení uzlů ve vnořených objektech bloků při vybrání bloku.	0	Zobrazí uzly pouze bodů vložení bloku	0
			1	Zobrazí uzly i objektům uvnitř bloku	
	GRIPS	Řídí zobrazení uzlů ve výběrové množině objektů.	0	Nezobrazí uzly	1
			1	Zobrazí uzly	
	PICKBOX	Nastavuje velikost uchopovacího terčíku v bodech.	0	Nezobrazí terčík	6
n			n > 0, zobrazí terčík o dané velikosti		

Kóty	DIMASO	Řídí asociativní kótování objektů. Ve starších verzích použita proměnná DIMASSOC.	0	Vypnuto asociativní kótování (kóta se rozloží)	1
			1	Zapnuto asociativní kótování (kóta je blok)	
	DIMDSEP	Určuje oddělovač desetinných míst použitý u kót s desítkovým formátem jednotek.	.	Desetinným oddělovačem bude "."	'
			,	Desetinným oddělovačem bude ","	
	DIMSCALE	Nastavuje měřítko kót (výšku textu, odsazení, atd.).	0.0	Zavisí na měřítku mezi modelovým a výkresovým prostorem	
			> 0	Faktor měřítku = libovolné číslo > 0, př.: M 1:50 => 50	



		R12
		R13
		R14
		2000
		2000
		2002
		2004
		2005
		2006
		2007
		2008

Druh	Proměnná	Popis	Hodnota	Význam hodnoty	Doporučená
Text	MIRRTEXT	Řídí promítání textu příkazem ZRCADLI.	0	Zrcadlení do polohy a směru	0
			1	Zrcadlení pouze do polohy (čitelný text)	
	TEXTFILL	Řídí vyplnění písem TrueType při vykreslování a rendrování.	0	Zobrazí text jako obrysy	1
			1	Zobrazí vyplněný text	


Editace textu	DTEXTED	Určuje uživatelské rozhraní pro úpravy jednořádkového textu.	0	Zobrazí lokální textový editor	2
			1	Zobrazí dialog Editovat text	
			2	Zobrazí lokální textový editor pro vytváření a úpravu textu	
	MTEXTED	Nastaví název aplikace, která bude použita pro úpravy objektů víceřádkového textu. Jako proměnnou lze zadat i cestu k editoru.	Vnitřní (.)	Nový MText editor	Vnitřní
			OLDEDITOR	Původní MText editor	
			NOTEPAD	Poznámkový blok	
	MTEXTFIXED	Řídí polohu a velikost okna odstavce. MTEXTED = Vnitřní	0 nebo 1	Velikost a umístění podle odstavce	2
			2	Velikost a umístění podle odstavce - přednost má čitelnost	
		Řídí polohu a velikost okna odstavce. MTEXTED = OLDEDITOR	0	Velikost a umístění podle odstavce - přednost má čitelnost	0
1 nebo 2			Pevná velikost písma a umístění okna		

Textové pole	FIELDVAL	Řídí způsob aktualizace polí. Nastavení je uloženo jako součet hodnot.	0	Pole nejsou aktualizována	31
			1	Aktualizace při otevření	
			2	Aktualizace při uložení	
			4	Aktualizace při vykreslování (tisku)	
			8	Aktualizace při příkazu ETRANSMIT (EPŘENOS)	
			16	Aktualizace při regeneraci	
	FIELDDISPLAY	Určuje, zda jsou pole zobrazena s šedým pozadím.	0	Pole budou zobrazena bez pozadí	1
			1	Pole budou zobrazena s šedým pozadím	

Měřitko čar	LTSCALE	Určuje měřítko typu čáry globálně u nových i existujících objektů.	n	n = libovolné číslo > 0 Př.: M 1:50 => n = 50	
	CELTSCALE	Určuje měřítko typu čáry u nových objektů. Hodnota je přenásobena hodnotu LTSCALE.	n	Př.: CELTSCALE=2; LTSCALE=0.5 je totéž co CELTSCALE=1; LTSCALE=1	
	MSLTSCALE	Mění měřítko typů čar zobrazených na kartě Model podle měřítka poznámek.	0	Typy čar nepřijímají měřítko podle měřítka poznámky	1
			1	Typy čar přijímají měřítko podle měřítka poznámky	
	PSLTSCALE	Určuje měřítko typu čáry ve výkresovém prostoru.	0	Žádná změna měřítka typu čáry	0
			1	Měřítko výřezu ovládá měřítko typu čáry	

Měřítka objektů	INSUNITS	Určuje výkresové jednotky pro automatické nastavení měřítka bloků, obrázků nebo externích referencí vložených nebo připojených k výkresu.	0	Žádné jednotky	
			4	Milimetry	
			6	Metry	
	INSUNITSDEFSOURCE	Nastavuje hodnotu zdrojových jednotek obsahu, pokud INSUNITS = 0.	0	Žádné jednotky	
			4	Milimetry	
			6	Metry	
	INSUNITSDEFTARGET	Nastavuje hodnotu cílových jednotek výkresu, pokud INSUNITS = 0.	0	Žádné jednotky	
			4	Milimetry	
			6	Metry	

[illegible]



			R12
			R13
			R14
			2000
			2000
			2002
			2004
			2005
			2006
			2007
			2008

Druh	Proměnná	Popis	Hodnota	Význam hodnoty	Doporučená
Správce sady listů	SSMAUTOOPEN	Nastavení automatického otevření Správce sady listů.	0	Neotevře Správce sady listů	0
			1	Automaticky otevírá Správce sady listů	
	SSLOCATE	Řídí zda bude sada listů asociovaná s výkresem otevřena při otevření výkresu.	0	Sadu listů se neotevře společně s výkresem	0
			1	Sada listů se otevře společně s výkresem	
	UPDATETHUMBAIL	Řídí aktualizaci náhledů ve Správci sady listů. Nastavení je uloženo jako součet hodnot.	0	Neaktualizuje náhledy pohledů listu, pohledů modelového prostoru ani listů	15
			1	Aktualizuje náhledy pohledů modelového prostoru	
			2	Aktualizuje náhledy pohledů listu	
			4	Aktualizuje náhledy listu	
			8	Aktualizuje náhledy při vytvoření, úpravě nebo obnově listů nebo pohledů	
			16	Aktualizuje náhledy při uložení výkresu	